

ア 発生した地震の概要

地震発生時刻	震央地名	北緯	東経	深さ	マグニチュード	最大震度
平成 16 年 09 月 05 日 19 時 07 分 07.5 秒	紀伊半島沖	33° 01.9	136° 47.8	38 km	7.1	5 弱

イ 緊急地震速報の発信状況（表中の網掛は、2点以上の観測点のデータを用いて最も早く発表した速報を表す）

震源要素等		地震波検知からの経過時間	北緯	東経	深さ	マグニチュード	推定した最大震度
情報発信時刻等	地震波検知時刻						
地震波検知時刻	19 時 07 分 25.9 秒						
1	19 時 07 分 29.6 秒	3.7 秒	33.0 °	136.5 °	10 km	6.9	1
2	19 時 07 分 31.5 秒	5.5 秒	32.5 °	137.3 °	10 km	7.4	2
3	19 時 07 分 36.3 秒	10.4 秒	33.0 °	136.9 °	10 km	7.2	3
4	19 時 07 分 37.1 秒	11.2 秒	33.0 °	136.9 °	10 km	7.2	3
5	19 時 07 分 57.1 秒	31.2 秒	33.0 °	136.9 °	10 km	7.3	4
6	19 時 08 分 17.0 秒	51.1 秒	33.1 °	136.8 °	40 km	7.0	5
7	19 時 08 分 28.1 秒	62.2 秒	33.1 °	136.9 °	40 km	6.8	6

- 1 震度 5 弱程度以上 和歌山県南部、三重県南部
- 2 震度 4 から 5 弱程度 和歌山県南部、三重県南部、三重県中部
- 3 震度 5 弱から 5 強程度 三重県南部
震度 5 弱程度 和歌山県南部、三重県中部
震度 4 から 5 弱程度 和歌山県北部
- 4 震度 5 弱から 5 強程度 和歌山県南部、三重県南部
震度 5 弱程度 三重県中部、和歌山県北部
震度 4 から 5 弱程度 愛知県東部、静岡県西部、愛知県西部
- 5 震度 5 弱から 5 強程度 三重県南部
震度 5 弱程度 和歌山県南部、和歌山県北部、三重県中部
- 6 震度 5 弱程度 三重県南部
震度 4 から 5 弱程度 和歌山県南部、三重県中部

